

Handbuch Leitfaden zur RKSV (Sicherheitseinrichtung) ab 01.04.2017 PC-Kaufmann v1.1 03/2017

 Business Software GmbH
 T: +43 (0)463 38 43-0

 Primoschgasse 3
 F: +43 (0)463 38 43-18

 9020 Klagenfurt
 F: +43 (0)463 38 43-18

E: office@bsoftware.at www.business-software.at

Stand 03/2017 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Leitfaden zur RKSV (Sicherheitseinrichtung) ab 01.04.2017

PC-Kaufmann.

Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Die Business Software GmbH haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

 Business Software GmbH
 T: +43 (0)463 38 43-0

 Primoschgasse 3
 F: +43 (0)463 38 43-18

 9020 Klagenfurt
 F: +43 (0)463 38 43-18

E: office@bsoftware.at www.business-software.at

Stand 03/2017 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Inhalt

Inh	alt	2
1.	Abkürzungsverzeichnis	4
2.	Wer unterliegt der Registrierkassenpflicht?	5
3.	Was muss ich tun, damit meine Registrierkasse "fit" wird?	5
4.	Was ist zu prüfen, falls die Belegprüfung kein positives Ergebnis bringt?	. 15
5.	Wo erhalte ich weitere Informationen?	. 16
6.	FAQ - Häufig gestellte Fragen	. 16



1. Abkürzungsverzeichnis

AES	Advanced Encryption Standard
BMF	Bundesministerium für Finanzen
GLN	Global Location Number (dient zur eindeutigen,
	überschneidungsfreien Identifikation von juristischen
	Personen und physischen Lokationen
QR	Quick Response
RK	Registrierkasse
RKSV	Registrierkassensicherheitsverordnung
p.a.	per anno = Zeitraum von einem Jahr
UID	Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer
USB	Universal Serial Bus
XML	"eXtensible Markup Language



2. Wer unterliegt der Registrierkassenpflicht?

- Jahresumsatz des Betriebes mindestens EUR 15.000,-- und davon mindestens EUR 7.500,-- mittels Barzahlung
- Barzahlung ist Zahlung mit Bargeld, Bankomatkarte, Kreditkarte, Gutschein
- Umsätze außerhalb von festen Räumlichkeiten bis maximal EUR 30.000,-p.a. sind von der Regelung ausgenommen; hier ist vereinfachte Losungsermittlung möglich (Kassensturz) und es besteht keine Belegerteilungspflicht (= "Kalte-Hände-Regelung")

3. Was muss ich tun, damit meine Registrierkasse "fit" wird?

Schritt 1: Update der Registrierkasse

Ab 01.04.2017 müssen Registrierkassen eine sog. Sicherheitseinrichtung haben. Diese dient dazu, Ihre Kassenbelege digital zu signieren und die Umsätze in einem Umsatzzähler und einem Datenerfassungsprotokoll zu speichern. Der Umsatzzähler wird dabei verschlüsselt gespeichert.

Für die Software PC-Kaufmann ist für den korrekten Betrieb der Registrierkasse ein Update auf den aktuellen Versionsstand (mindestens v22 Rev. 22.00.13 – vom 24.03.2017) notwendig.

Schritt 2: Signatur bereitstellen

Für das digitale Signieren ist eine Signaturerstellungseinheit erforderlich. Die besteht in der Regel aus einem Chipkartenleser bzw. USB-Stick und einem Signaturchip (ähnlich einer Bankomatkarte). Der Signaturchip hat eine eindeutige Seriennummer, die als "digitale Unterschrift" funktioniert. Vereinfacht gesagt schickt die Kasse den Beleg an diese Signaturerstellungseinheit, die den Beleg "unterschreibt". Die Signaturerstellungseinheit können Sie beim Vertrauensdiensteanbieter A-Trust (www.a-trust.at) beziehen. Bitte beachten Sie, dass Sage die Software mit Komponenten von A-Trust entwickelt und getestet hat und somit ausschließlich Signaturerstellungseinheiten von A-Trust freigegeben sind.



Sie können bei A-Trust folgende Produkte erwerben:

Signaturkarte:



- a.sign RK-Chip inkl. Zertifikat (Sie benötigen dazu bei der Bestellung bereits Ihre UID-Nummer, Steuernummer oder GLN. Vorteil: Die Karte ist sofort nach Lieferung bereits voll funktionsfähig. Nachteil: voraussichtlich längere Lieferzeit)
- a.sign RK-Chip zur Selbstaktivierung (Sie erhalten lediglich die Chip-Karte mit Seriennummer und müssen diese nach Erhalt noch aktivieren. Vorteil: günstiger und voraussichtlich schneller bei der Lieferung Nachteil: EDV-Wissen für die Aktivierung notwendig)



Chip-Karten-Lesegeräte:





- Gemalto USB-Stick Klein und unauffällig. Sie müssen dazu den Chip aus der Signaturkarte herausbrechen und in den USB-Stick einfügen.
- Gemalto IDBridge CT40
 Chip-Karten-Leser in den Sie die Chipkarte nur hineinstecken müssen. Wird mit USB-Kabel an den PC angeschlossen.

Schritt 3: Sicherheitseinrichtung an Ihrem Arbeitsplatz aktivieren

Verbinden Sie das von Ihnen erworbene Chip-Karten-Lesegerät mit Ihrem Rechner. Laden Sie im Internet unter <u>https://www.a-trust.at/downloads/</u> den a.sign Client herunter:

 	ව~ ≙ර :e	🔗 A-Trust X		<u>a</u> .	• – ص × ∂ ☆ © ⊜
Kontakt Support Überuns Quicklinks∮	einfach sicher HA	NDY-SIGNATUR SOFTWARE-ZERTIFIK/	TE SIGNATURKARTEN REGISTRIERK	ASSE SICHERHEIT	Suche Downloads Presse Webshop
	Mit dem a sign Full Installer können Signaturungeburg in Windeselle eintech erstellen.	Sie sich hre Laden Sie sich die Dürg den Bürgerservice	erkantensofiware herunter, um Zugang zu der Republik Ostereich zu erhalten Bingerkantensoftware	Die Basissoftware von A-Trust, um eine Smantcard nutzen zo konen. Weitere Informationen. Winner Group Chort	
	Verzeichnisse Aligemeine Geschäftsbedingungen P: Belehnung				-
	Certificate Policies Certificate Practice Statement Empfoldes Komponenten				
	Emplotene componenten Merkblatt Mustervertrag				
	C Presimormation				
Handy-Signa Handy-Sign Handy-Sign e-Tresor	tur Software-Zei atur App a.sign ssl atur Konto a.sign light a.sign corpo	tifikate Signaturkarte a.sign premi a.sign busin prate a.sign inhou -	n Registrierkass um (Bürgerkarte) Produkte ess A-Trust Partin ee Codebeispiele	e Sicherheit PDF signieren er PDF verifizieren e Stammzertifikale	



Möchten Sie " ASignClient_v1.3.2.44_Setup.exe " (31,4 MB) von " a-trust.at " ausführen oder speichern?	Ausführen	Speichern	•	Abbrechen	×
--	-----------	-----------	---	-----------	---

Installieren Sie die angezeigte Datei über "Ausführen".







Wenn die Installation korrekt abgelaufen ist, der Chip-Karten-Leser mit Ihrem Rechner verbunden und die a.sign RK Chip Karte eingelegt ist, sollten Sie mittels a.sign Client / rechte Maustaste / Kartenverwaltung folgende Informationen sehen:

Kartenverwaitung (1.5.2.4	4, x64)	÷ = U ;
Einfach sicher	- FF	
artennummer	Ausgestellt für	Kartentyp
Cartennummer	Ausgestellt für UID ATL	Kartentyp a.sign premium CardOS 5.3
artennummer	Ausgestellt für UID ATU Geheimhaltungszertifikat	Kartentyp a.sign premium CardOS 5.3
artennummer 7602546848700001 Signaturzertifikat 6 stellige PIN är	Ausgestellt für UID ATL Geheimhaltungszertifikat dern 4 stellige PIN ä	Kartentyp a.sign premium CardOS 5.3
artennummer 7602546848700001 Signaturzertifikat 6 stellige PIN art 6 stellige PIN ent:	Ausgestellt für UID ATU dern 4 stellige PIN an perren 4 stellige PIN ent	kartentyp a.sign premium CardOS 5.3
artennummer 7602546848700001 Signaturzertifikat 6 stellige PIN är 6 stellige PIN ents Zertifikat anzei	Ausgestellt für UID ATL dem 4 stellige PIN an perren 2 ertifikat anze	Kartentyp a.sign premium CardOS 5.3 Infoboxbereich dem 4 stellige PIN andem gen Infobox anzeigen

Schritt 4: Grundlegende Voreinstellungen in Ihrer Kassa im PC-Kaufmann vornehmen

Nachdem Sie die notwendigen Vorbereitungen getroffen haben, starten Sie bitte PC-Kaufmann und führen nachfolgende Schritte durch:

Gehen Sie unter Stammdaten/Grundlagen/Einstellungen Fakturierung in den Reiter "Signatur RKSV".

Nummernkreise	Optionen	Druckopti	onen	Preise	Speichern
Texte	Belegarchiv		Signat	ur RKSV	Manualan
K					Verwerren
Kassenidentifikation	1			_	Drucken
Kassenidentifikationsnu	mmer				Diucken
AES-Schlüssel					
Zertifikats-Seriennumme	ſ				
Über die Schaltflächen li	nks neben den Zeilen	haben Sie die	e Möglichk	keit	
den jeweiligen Inhalt in d	lie Zwischenablage zu	i kopieren.			
. –					
Ciel este in a sind a la marca					
Sicherheitseinrichtung a	usgefallen Nein				
Sicherheitseinrichtung a	usgefallen <mark>Nein</mark>				
Sicherheitseinrichtung a Einrichtung	usgefallen Nein				
Sicherheitseinrichtung a Einrichtung Zum Betrieb der Signatu a sign Client) Klicken Si	usgefallen Nein reinheit benötigen Sie	die Basissoftv	vare von A	à-Trust ≥'	
<mark>Sicherheitseinrichtung a</mark> Einrichtung Zum Betrieb der Signatu a.sign Client). Klicken Si "aden Sie den 'a.sign Cl	usgefallen Nein reinheit benötigen Sie ie auf die Schaltfläche ient' herunter und insta	die Basissoftv 9 'A-Trust Dow allieren Sie ihn	vare von A nloadseite anschließ	A-Trust s'. Bend.	
Sicherheitseinrichtung a Einrichtung Zum Betrieb der Signatu (a. sign Client). Klicken Si Laden Sie den 'a. sign Cl	usgefallen Nein reinheit benötigen Sie ie auf die Schaltfläche ient' herunter und insta	die Basissoftv 9 'A-Trust Dow allieren Sie ihn	vare von A nloadseite anschließ	A-Tirust s'. Bend.	
Sicherheitseinrichtung a Einrichtung Zum Betrieb der Signatu a.sign Client). Klicken Si .aden Sie den 'a.sign Cl A-Trust Downloadseite	usgefallen Nein reinheit benötigen Sie ie auf die Schaltfläche ient' herunter und insta	die Basissoftv A-Trust Dow allieren Sie ihn	vare von A nloadseite anschließ	A-Trust °. 8end.	
Sicherheitseinrichtung a Einrichtung Zum Betrieb der Signatu a.sign Client). Klicken Si aden Sie den 'a.sign Cl A-Trust Downloadseite Über 'Initialisieren' wird d	usgefallen Nein reinheit benötigen Sie ie auf die Schaltfläche ient' herunter und insta	die Basissoftv 2 'A-Trust Dow allieren Sie ihn sem Mandante	vare von A nloadseite anschließ n zugeord	A-Trust e'. Send.	
Sicherheitseinrichtung a Einrichtung Zum Betrieb der Signatu a.sign Client). Klicken Si aden Sie den 'a.sign Cl A-Trust Downloadseite Über 'Initialisieren' wird d	usgefallen Nein reinheit benötigen Sie ie auf die Schaltfläche ient' herunter und insta ie Signatureinheit dies	die Basissoftv 9 'A-Trust Dow allieren Sie ihn sem Mandante	vare von A nloadseite anschließ n zugeord	A-Trust s'. Bend. Inet.	

Vergeben Sie eine Kassenidentifikationsnummer (beliebiger Begriff, wie z.B. Kasse1). Verwenden Sie dazu nur Buchstaben und Zahlen, keine Sonderzeichen. Führen Sie danach die Initialisierung durch, indem Sie auf die Schaltfläche "Initialisieren klicken. Sie erhalten damit den AES-Schlüssel und die Zertifikats-Seriennummer.

Nummernkreise	Optionen	Druckoptionen	Preise	Speichern
Texte	Belegarchiv	Signa	tur RKSV	Manualan
Z = = = = = : d = = CCL = C = =				verwerren
Cassenidentifikation				Druckon
Kassenidentifikationsnum	mer Kassel			Diucken
AES-Schlüssel	JB6aZ8h	w+diq0gYn11xvIsoN/fC		
Zertifikats-Seriennummer	6328081	56		
lber die Schaltflächen lin	ka naban dan Zailar	haban Sia dia Mödlich	المعال	
y ber die Senalulaenen im	V2 HEDEH GEH Zellei	Thaben bie die moglich	кен	
len jeweiligen Inhalt in die	Zwischenablage zi	u kopieren.	Keil	
len jeweiligen Inhalt in die	:Zwischenablage zi	u kopieren.	Keit	
len jeweiligen Inhalt in die	Zwischenablage zi	u kopieren.	Keit	
Gicherheitseinrichtung au	sgefallen <mark>Nein</mark>	u kopieren.	Kell	
Sicherheitseinrichtung au	sgefallen <mark>Nein</mark>	u kopieren.	Keil	
Einrichtung	sgefallen Nein	u kopieren.	Kell	
Einrichtung Zum Betrieb der Signature	sgefallen Nein	u kopieren.	A-Trust	
Sicherheitseinrichtung au Sicherheitseinrichtung au Einrichtung Jum Betrieb der Signature a.sign Client). Klicken Sie aden Sie den Jasian Clie	sgefallen Nein sgefallen Nein inheit benötigen Sie auf die Schaltfläch	e die Basissoftware von / e 'A-Trust Downloadseit-	A-Trust e'. Bend	
Sicherheitseinrichtung au Sicherheitseinrichtung au Einrichtung Zum Betrieb der Signature a.sign Client). Klicken Sie .aden Sie den 'a.sign Clie	sgefallen Nein sgefallen Nein inheit benötigen Sie auf die Schaltfläche nt'herunter und inst	e die Basissoftware von / e 'A-Trust Downloadseit allieren Sie ihn anschliel	A-Trust e'. Bend.	
Sicherheitseinrichtung au Sicherheitseinrichtung au Einrichtung 2um Betrieb der Signature a.sign Client). Klicken Sie .aden Sie den 'a.sign Clie	sgefallen Nein sgefallen Nein inheit benötigen Sie auf die Schaltfläch nt'herunter und inst	alieren Sie uie Moglich v kopieren. die Basissoftware von e 'A-Trust Downloadseit allieren Sie ihn anschliel	A-Trust e'. Bend.	
Sicherheitseinrichtung au Sicherheitseinrichtung au Einrichtung Zum Betrieb der Signature a. sign Client). Klicken Sie aden Sie den 'a. sign Clie A-Trust Downloadseite	sgefallen Nein sgefallen Nein inheit benötigen Sie auf die Schaltfläch nt' herunter und inst	e die Basissoftware von e 'A-Trust Downloadseit allieren Sie ihn anschliel	A-Trust e'. Bend.	
Soch ale Schalthachen inn Jen jeweiligen Inhalt in die Sicherheitseinrichtung au Einrichtung Zum Betrieb der Signature a.sign Client). Klicken Sie .aden Sie den 'a.sign Clie A-Trust Downloadseite Iber 'Reinitialisieren' wird	sgefallen Nein sgefallen Nein inheit benötigen Sie auf die Schaltfläch nt' herunter und inst	e die Basissoftware von / e 'A-Trust Downloadseit allieren Sie ihn anschlief	A-Trust e'. Bend.	

TIPP: Durch Klick auf die Schaltfläche rechts neben den Feldern können Sie den Feldinhalt in die Zwischenablage übernehmen. Das erleichtert Ihnen vor allem die Übernahme des AES-Schlüssels bei der Anmeldung in FinanzOnline.

Speichern und Verlassen Sie die Einstellungen Fakturierung.

Schritt 5: Signatur anmelden

Die Signaturerstellungseinheit und die Kassen müssen über FinanzOnline angemeldet werden. Damit weiß das Finanzamt, welche Unternehmen Kassen in Betrieb haben. Die Anmeldung kann durch den Unternehmer selbst oder seinen bevollmächtigten Steuerberater erfolgen.

So geht's:

- Steigen Sie über www.bmf.gv.at in FinanzOnline ein. Über "Eingaben" -> "Registrierkasse" gelangen Sie in den Bereich "Registrierung einer Signaturbzw. Siegelerstellungseinheit".
- Wählen Sie dort unter "Art der Sicherheitseinrichtung" den Punkt "Signaturkarte aus.
- Wählen Sie unter "Vertrauensdiensteanbieter" den Punkt "AT1 A-TRUST" aus

- Bei einer A-Trust-Karte steht die Seriennummer im Begleitschreiben. Wenn Sie dieses nicht mehr haben, können Sie auf der A-Trust-Webseite mit Ihrer UID-Nummer die Seriennummer anfordern.
- Nach Eingabe der Seriennummer klicken Sie auf "Registrieren". Mit einer grünen Erfolgsmeldung wird Ihre Registrierung bestätigt.

Schritt 6: Kasse anmelden

Die Anmeldung der Registrierkasse über FinanzOnline erfolgt entweder durch Sie selbst oder durch Ihren bevollmächtigten Steuerberater.

So geht's:

- Sie benötigen den 44-stelligen AES-Schlüssel. Diesen Code können Sie nun aus den Mandantengrundlagen durch copy/paste entnehmen.
- Gehen Sie in FinanzOnline in den Bereich "Registrierkassen" und klicken danach auf "Registrierung einer Registrierkasse".
- Geben Sie die Kassenidentifikationsnummer ein. Falls gewünscht, können Sie Ihrer Kasse als "Bemerkung" einen Namen (zB "Filiale Klagenfurt") geben.
- Geben Sie dann den 44-stelligen AES-Schlüssel ein.
- Klicken Sie auf "Registrieren". Ein grüner Balken zeigt Ihnen die Übermittlung der Daten.

ACHTUNG: Ob Sie sich vertippt haben, erfahren Sie erst bei der anschließenden Prüfung des Startbeleges.

- Holen Sie sich Ihren Authentifizierungscode. Gehen Sie dazu auf FinanzOnline im Punkt "Registrierkassen" unten auf "Belegprüfung". Klicken Sie dann auf "Verwaltung von Authentifizierungscodes …"
- Unter "Bemerkung" können Sie den Namen Ihrer Kasse eingeben.
- Klicken Sie anschließend auf "Code anfordern". Der grüne Balken bestätigt Ihre Anforderung, Ihr Authentifizierungscode wird angezeigt. Notieren Sie sich diesen Authentifizierungscode

Schritt 7: Erstellung des Startbeleges

Wechseln Sie nun in die Auftragsbearbeitung. Erstellen Sie bitte einen Barverkauf an einen beliebigen Kunden und fügen eine <u>manuelle</u> Position mit Menge 1 und Betrag 0,-- ein. Sie erzeugen damit einen Nullbeleg. Da dies der erste Nullbeleg in der neu angelegten Kasse ist, wird dieser als Startbeleg behandelt.

Auftragsbearbeitung			
Auftrag Vorgangsat Vorgang Datum Kunde Kurzbezeichnung			
Barverkauf "neu" 27.03.2017 D000004 Flugzeug AG - Wien			
Typ Pos. Artikelnummer/Text Bezeichnung	Menge	E-Preis Rabattsatz	Summe USt A Rabatt ErlGrp
I M 1 start	1,00	0,00	0,00 1
			0



Der Startbeleg ist im Grunde genommen ein normaler Beleg, der bereits den QR-Code enthält, jedoch ohne Umsatz.

Schritt 8: App für die Prüfung des Startbeleges auf Ihr Mobiltelefon laden

Der Startbeleg muss nach der Erstellung geprüft werden. Damit wird sichergestellt, dass die Einstellungen und Anmeldung der Registrierkasse korrekt sind und das System rechtskonform arbeitet.

Laden Sie auf einem beliebigen Smartphone die App "BMF-Belegcheck-App" herunter. Die BMF-App steht im jeweiligen Smartphone-Store – <u>Google</u> <u>Play</u>, <u>iTunes</u>, <u>Windows App-Store</u> sowie der <u>BlackBerry World</u> – gratis als Download zur Verfügung.

• Starten Sie die App.





Schritt 9: Prüfung des Startbeleges mittels App "BMF Belegcheck"

• Scannen Sie den QR-Code des Startbeleges mit der Kamera.



 Nach Eingabe des vorher generierten Authentifizierungscodes erfolgt die Pr
üfung des Startbeleges.





• Erscheint ein grünes Häkchen, war alles korrekt und die Registrierkasse kann in Betrieb genommen werden.



4. Was ist zu prüfen, falls die Belegprüfung kein positives Ergebnis bringt?

Sie erhalten bei der Prüfung des Startbeleges ein rotes "X"? Dann liegt das möglicherweise an folgenden Fehlerquellen:

- Im AES-Schlüssel ist ein Tippfehler. Da der Schlüssel immerhin 44 Zeichen lang ist, ist bei der Eingabe ganz besonders auf Fehlerfreiheit zu achten. Hier ist die Kasse mit dem richtigen Schlüssel nochmals erneut zu registrieren.
- Die Kassenidentifikationsnummer ist falsch. Hier bitte mit der richtigen Kassen-ID die Kasse nochmals neu registrieren.



5. Wo erhalte ich weitere Informationen?

- Handbuch Registrierkassen vom BMF (Download)
- BMF BelegCheck-App (Webseite mit Detailinformationen)
- Leitfaden zur Selbstaktivierung vom RK-Chip (Download)

6. FAQ - Häufig gestellte Fragen

Wie erstelle ich einen Startbeleg?

Der erste Nullbeleg nach der Neudefinition einer Kasse wird als Startbeleg behandelt. Erstellen Sie dazu einen Barverkauf mit einer manuellen Position (Menge 1, Betrag 0,--).

Hinweis: Bewahren Sie den Startbeleg bitte für eine allfällige Prüfung auf.

Wie erstelle ich einen sogenannten "Nullbeleg" für die Finanzprüfung?

Erstellen Sie einen Barverkauf mit einer manuellen Position (Menge 1, Betrag 0,--).

Wie erstelle ich einen Sammelbeleg nach Ausfall der Sicherungseinrichtung?

Erstellen Sie einen Nullbeleg in Ihrer Kasse.

Wie erstelle ich einen Monatsbeleg?

Erstellen Sie einen Nullbeleg am Monatsletzten.

Wie erstelle ich einen Jahresbeleg?

Erstellen Sie einen Nullbeleg am Jahresende.

Bewahren Sie den Jahresbeleg bitte für eine allfällige Prüfung auf und prüfen Sie den Jahresbeleg mit der BelegCheckApp.



Wie kann ich das Datenerfassungsprotokoll für eine eventuelle Prüfung durch das Finanzamt exportieren?

Unter Report/Barverkaufsprotokoll RKSV können Sie das Datenerfassungsprotokoll ausgeben. Die Ausgabe kann wahlweise als Druckbericht oder als Datenexport erfolgen. Für den Export setzen Sie bitte in der Auswahlmaske links unten den Haken bei "Export für Kassenprüfung".



Was muss ich tun, wenn die Sicherheitseinrichtung ausfällt (Kartenleser defekt / Karte defekt)?

Wenn die Sicherheitseinrichtung ausgefallen ist (Kartenleser oder RK-Chip defekt) wird auf den Barbelegen der Hinweis gedruckt, dass die Sicherheitseinrichtung ausgefallen ist.

Setzen Sie dazu bitte unter Stammdaten/Grundlagen/Einstellungen Fakturierung im Reiter "Signatur RKSV" die Auswahl bei "Sicherheitseinrichtung ausgefallen" auf "Ja".

Nummernkreise	Opt	ionen	Druc	koptionen	Preise	Speichern
Texte		Belegarchiv		Signat	ur RKSV	Verwerfen
assenidentifikation						
assenidentifikationsn	ummer	Kasse1				Drucken
ES-Schlüssel		JB6aZ8h	w+diq0gʻ	/n11xvlsoN/fCL	JC 📃 JL	
ertifikats-Seriennumm	er	6328081	56			
per die Schaltflächen en jeweiligen Inhalt in	links neb die Zwisc	en den Zeiler henablage zu) haben 9 J kopiere	iie die Möglichk n.	eit	
icherheitseinrichtung	ausgefalle	an Ja			~	



<u>ACHTUNG</u>: Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte die Meldevorschriften der RKSV.

Sobald die Sicherheitseinrichtung wieder funktioniert und Sie die Kassa dementsprechend auch auf FinanzOnline wieder gemeldet haben, ändern Sie die Einstellung bitte wieder auf "Nein" und starten die Software neu, damit die Sicherheitseinrichtung wieder initialisiert werden kann.

Stand 03/2017 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten